

メール設定手順書

弊社サービスをご利用頂くためのメールソフトウェア(OutlookExpress の場合)設定


1.[インターネット アカウント] ダイアログ ボックスを表示します

OutlookExpress を起動し、[ツール] をクリックし、[アカウント] をクリックします。



2. [インターネット接続ウィザード] ダイアログ ボックスを表示します。

[メール] タブをクリックします。次に、設定を確認するメールアカウントをクリックし、[追加]-[メール]をクリックします。



3.送信者名の入力

メール送信時に[送信者]フィールドに表示する名前を入力します

The screenshot shows a dialog box titled "インターネット接続ウィザード" (Internet Connection Wizard) with a close button (X) in the top right corner. The main title is "名前" (Name). Below the title, there is a message: "電子メールを送信するときに、名前が [送信者] のフィールドに表示されます。表示する名前を入力してください。" (When sending an email, the name will be displayed in the [Sender] field. Please enter the name to be displayed). There is a text input field labeled "表示名(D):" (Display Name) containing the text "ユーザー1" (User1). Below the input field, an example is given: "例: Taro Chofu". At the bottom of the dialog, there are three buttons: "< 戻る(B)" (Back), "次へ(N) >" (Next), and "キャンセル" (Cancel). The "次へ(N) >" button is highlighted with a red box.

入力後[次へ(N)]をクリックします。

4.メールアドレス入力


ご利用になるメールアドレスを入力します。

The screenshot shows a dialog box titled "インターネット接続ウィザード" (Internet Connection Wizard) with a close button (X) in the top right corner. The main title is "インターネット電子メール アドレス" (Internet Email Address). Below the title, there is a message: "電子メールのアドレスは、ほかのユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。" (The email address is used by other users to send you email). There is a text input field labeled "電子メール アドレス(E):" (Email Address) containing the text "ユーザー名@お客様ドメイン名" (Username@Customer Domain Name). Below the input field, an example is given: "例: t-chofu@microsoft.com". At the bottom of the dialog, there are three buttons: "< 戻る(B)" (Back), "次へ(N) >" (Next), and "キャンセル" (Cancel). The "次へ(N) >" button is highlighted with a red box.

入力後[次へ(N)]をクリックします。

5.送受信サーバー入力

送信、受信のメールサーバー情報を入力します。



インターネット接続ウィザード

電子メール サーバー名

受信メール サーバーの種類(S) POP3

受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバー(O):
mail.お客様ドメイン名


SMTP サーバーは、電子メールを送信するときに使用するサーバーです。
送信メール (SMTP) サーバー(O):
mail.お客様ドメイン名

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

入力後[次へ(N)]をクリックします。

6.アカウント、パスワード入力

お使いになるメールアカウント(メールアドレスと同じ)とパスワードを入力します。



インターネット接続ウィザード

インターネット メール ログオン

インターネット サービス プロバイダから提供されたアカウント名およびパスワードを入力してください。

アカウント名(A): ユーザー名@お客様ドメイン名

パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(W)

メール アカウントにアクセスするときに、インターネット サービス プロバイダがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を必要としている場合は [セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を使用する] をオンにしてください。
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を使用する(S)


< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

[次へ]をクリックすると、インターネット接続ウィザードが終了します。


送信サーバー設定

次に、送信メールサーバーの詳細設定(セキュリティ強化)を行います。

メールアカウントのプロパティボックスを表示します。



[サーバー]タグをクリックし、[このサーバーには認証が必要]チェックボックスをクリックします。



設定が終わったら[OK]をクリックします。

以上でメールアドレスの追加が完了します。